



MindReader für Outlook

Installation einer Firmenlizenz



Downloads MindReader für Outlook wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die aktuelle Benutzerdokumentation finden Sie auf unserer Website im Bereich [⇨ „Downloads | MindReader für Outlook“](#).

Kontakt Hauptsitz der STAR Group:
STAR AG · Wiesholz 35 · 8262 Ramsen · Schweiz
www.star-group.net · info@star-group.net
Telefon +41 52 742 92 00 · Fax +41 52 742 92 92

STAR Language Technology & Solutions GmbH
Umberto-Nobile-Straße 19 · 71063 Sindelfingen · Deutschland

Die STAR Group ist weltweit mit 50 Niederlassungen in über 30 Ländern vertreten. Ihre lokale STAR-Niederlassung finden Sie auf unserer Website im Bereich [⇨ „Unternehmen | STAR Group weltweit“](#).

Copyright, Haftung und Marken © 2016 STAR Group. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte und Abbildungen dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt und dürfen – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Zustimmung der STAR AG vervielfältigt, weiterverarbeitet, an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Falls Sie Inhalte dieses Dokuments verwenden wollen, wenden Sie sich an info@star-group.net.

Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig geprüft. Für Folgen, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Dokumentation entstehen, übernimmt die STAR AG keine Haftung.

Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Inhalt

1 Installationshinweise für Firmenlizenz

Systemanforderungen	2
Angaben für Firmenlizenz	2
Installationsmöglichkeiten	3

Installation und Verwaltungsfunktionen über den Installationsassistenten 4

Erstinstallation	4
Installation eines Updates	4
Installationsverwaltung	4

Installation und Verwaltungsfunktionen ohne Benutzerführung 5

Einzelplatzinstallation	5
Installation auf Terminal Server	6
Installation eines Updates	6
Installation eines Lizenz-Upgrades	7
Wiederherstellung einer Installation (Reparieren)	7
Deinstallation	8

Installation in verteilten Systemen ohne Benutzerführung (MSI-Paket) 9

Übergabe über MSI-Datenbank-Editor	9
Übergabe über die Befehlszeile	10

1 Installationshinweise für Firmenlizenz

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie eine Firmenlizenz von MindReader für Outlook in Ihrem Unternehmen installieren können.

Systemanforderungen Beachten Sie die folgenden Systemanforderungen für die Installation von MindReader für Outlook:

- ▲ Unterstützte Versionen: Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016
- ▲ Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista SP2, Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
- ▲ Unterstützte Protokolle / Mail-Server: IMAP / POP3 / Microsoft Exchange / Zarafa
- ▲ Erforderliche Komponenten:
 - Microsoft .NET Framework 4.5
 - Microsoft SQL Server 2012 Express Local DB
 - Microsoft SQL Server 2012 Native Client
 - Microsoft XML Parser 4.0 SP3
 - Microsoft Visual C++ Runtime 2005 Redistributable SP1

Diese Komponenten werden – falls noch nicht verfügbar – automatisch mitinstalliert.

Angaben für Firmenlizenz Für Ihre Firmenlizenz für MindReader für Outlook benötigen wir folgende Angaben:

- ▲ Ihre E-Mail-Domäne (z. B. `star-group.net`)
- ▲ Gesamtanzahl der Nutzer der Firmenlizenz

Installationsmöglichkeiten

Sie können Ihre Firmenlizenz für MindReader für Outlook wie folgt installieren und verwalten:

- ▲ Über den Installationsassistenten (⇒ [Seite 4](#))
- ▲ Ohne Benutzerführung im sogenannten „Silent mode“ (⇒ [Seite 5](#))
- ▲ Als administratives Installationspaket (`setup_mroutlook.msi`) (⇒ [Seite 9](#))

Bitte beachten Sie Folgendes:



Microsoft Outlook muss geschlossen sein

Außer bei der Erstinstallation muss Microsoft Outlook bei allen Installationsvorgängen geschlossen sein.



Installation erfolgt pro Computer

Die Installation von MindReader für Outlook erfolgt pro Computer, nicht pro Benutzer.



Speicherort der Logdatei

Die Logdatei `MROutlookInstallation.log` wird per Default in der Bibliothek Dokumente gespeichert.

Bei der Installation und den Verwaltungsfunktionen ohne Benutzerführung können Sie einen alternativen Dateinamen und -pfad für die Logdatei angeben.

Installation und Verwaltungsfunktionen über den Installationsassistenten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie MindReader für Outlook über den Installationsassistenten installieren und verwalten.

- Erstinstallation**
- 1 Führen Sie die Datei `setup_mroutlook.exe` aus:
Wählen Sie dazu im Kontextmenü der Datei **Als Administrator ausführen**.
 - 2 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
Geben Sie dabei die Lizenznummer ein, die Sie von STAR erhalten haben.

- Installation eines Updates**
- 1 Beenden Sie Microsoft Outlook.
 - 2 Führen Sie die Datei `setup_mroutlook.exe` aus:
Wählen Sie dazu im Kontextmenü der Datei **Als Administrator ausführen**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

- Installationsverwaltung**
- Über den Installationsassistenten für die Programmverwaltung von MindReader für Outlook können Sie
- ▲ die Installation wiederherstellen (Reparieren),
 - ▲ ein Lizenz-Upgrade durchführen oder
 - ▲ deinstallieren.
- 1 Beenden Sie Microsoft Outlook.
 - 2 Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Option **Programme und Funktionen**.
Dazu wählen Sie **Start > Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen**.
 - 3 Wählen Sie MindReader für Outlook und klicken Sie auf **Deinstallieren** oder **Ändern**.
Der Installationsassistent für die Programmverwaltung wird angezeigt.
 - 4 Wählen Sie die gewünschte Option aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

Installation und Verwaltungsfunktionen ohne Benutzerführung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie MindReader für Outlook im sogenannten „Silent mode“ ohne Benutzerführung installieren und verwalten.

Mit Hilfe von Befehlszeilenparametern können im sogenannten „Silent mode“ folgende Funktionen ohne Benutzerführung durchgeführt werden:

- ▲ Einzelplatzinstallation (⇒ [Seite 5](#))
- ▲ Installation auf Terminal Server (⇒ [Seite 6](#))
- ▲ Installation eines Updates (⇒ [Seite 6](#))
- ▲ Lizenz-Upgrade (⇒ [Seite 7](#))
- ▲ Repair (⇒ [Seite 7](#))
- ▲ Deinstallation (⇒ [Seite 8](#))



Installation unter Betriebssystemen ab Windows Vista

Hier muss die Installation mit der Option **Als Administrator ausführen...** durchgeführt werden, die nicht über die Befehlszeile einstellbar ist. Starten Sie daher als Administrator eine Batchdatei mit den auszuführenden Befehlen.

Einzelplatz- installation

Um die Erstinstallation eines Einzelplatzes ohne Benutzereingaben durchzuführen, verwenden Sie die folgenden Befehlszeilenparameter:

Aufruf über `setup_mroutlook.exe`

```
setup_mroutlook.exe /s KEY=Keystring [LOG=Dateipfad]
```

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterliste:

Parameter	Bedeutung
/s	Unterdrückung der Benutzerführung
KEY	Eingabe der Lizenznummer
LOG	Optional: Angabe eines alternativen Logdateinamens mit voller Pfadangabe, in Hochkommata eingeschlossen

Beispiel (eine Befehlszeile):

```
setup_mroutlook.exe /s
KEY=0-0-13694905-0-83000800-X-40-24077-99-1-IJFXHM-
KjIwMTQtMTtMTQqZWxzeS5zdG9semVAc3Rhci1ncm91cC5uZXQ=-
1095558317
LOG="C:\Users\Public\Documents\MROutlook\Log"
```

Installation auf Terminal Server Um die Installation auf einem Terminal Server ohne Benutzereingaben durchzuführen, verwenden Sie die folgenden Befehlszeilenparameter:

Aufruf über setup_mroutlook.exe

```
setup_mroutlook.exe /s KEY=Keystring TSERVER=TRUE
[LOG=Dateipfad]
```

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterliste:

Parameter	Bedeutung
/s	Unterdrückung der Benutzerführung
KEY	Eingabe der Lizenznummer
TSERVER	Für die Funktion muss TRUE eingetragen werden.
LOG	Optional: Angabe eines alternativen Logdateinamens mit voller Pfadangabe, in Hochkommata eingeschlossen

Beispiel (eine Befehlszeile):

```
setup_mroutlook.exe /s
KEY=0-0-13694905-0-83000800-X-40-24077-99-1-IJFXHM-
KjIwMTQtMTtMTQqZWxzeS5zdG9semVAc3Rhci1ncm91cC5uZXQ=-
1095558317 TSERVER=TRUE
LOG="C:\Users\Public\Documents\MROutlook\Log"
```

Installation eines Updates Für die Installation eines Updates ohne Benutzereingaben genügt es, die folgenden Befehlszeilenparameter auf das Installationsprogramm der neuen Version anzuwenden. Alle weiteren zusätzlich konfigurierten Parameter werden ignoriert:

Aufruf über setup_mroutlook.exe

```
setup_mroutlook.exe /s [LOG=Dateipfad]
```

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterliste:

Parameter	Bedeutung
/s	Unterdrückung der Benutzerführung
LOG	Optional: Angabe eines alternativen Logdateinamens mit voller Pfadangabe, in Hochkommata eingeschlossen

Installation eines Lizenz-Upgrades Für die Installation eines Lizenz-Upgrades ohne Benutzereingaben sind die folgenden Befehlszeilenparameter auf das Installationsprogramm anzuwenden, mit dem die Installation durchgeführt wurde:



INSTALLATIONSPROGRAMM MUSS EXAKT ÜBEREINSTIMMEN

Die Version des Installationsprogramms muss exakt dieselbe sein, mit der Sie die Installation durchgeführt haben.

Ansonsten kann die ursprüngliche Installation nicht von der Installationsroutine gefunden werden.

Aufruf über setup_mroutlook.exe

```
setup_mroutlook.exe /s KEY=Keystring LICENSEUPG=TRUE
[LOG=Dateipfad]
```

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterliste:

Parameter	Bedeutung
/s	Unterdrückung der Benutzerführung
KEY	Eingabe der Lizenznummer
LICENSEUPG	Für die Funktion muss TRUE eingetragen werden.
LOG	Optional: Angabe eines alternativen Logdateinamens mit voller Pfadangabe, in Hochkommata eingeschlossen

Beispiel (eine Befehlszeile):

```
setup_mroutlook.exe /s
KEY=0-0-13694905-0-83000800-X-40-24077-99-1-IJFXHM-
KjIwMTQtMTEtMTQqZWxeS5zdG9semVAc3Rhci1ncm91cC5uZXQ=-
1095558317 LICENSEUPG=TRUE
```

Wiederherstellung einer Installation (Reparieren) Um eine bestehende Installation bei Verlust oder Korrumpierung von Dateien ohne Benutzereingaben wiederherzustellen, wenden Sie die folgenden Befehlszeilenparameter auf das Installationsprogramm an, mit dem die Installation durchgeführt wurde:



INSTALLATIONSPROGRAMM MUSS EXAKT ÜBEREINSTIMMEN

Die Version des Installationsprogramms muss exakt dieselbe sein, mit der Sie die Installation durchgeführt haben.

Ansonsten kann die ursprüngliche Installation nicht von der Installationsroutine gefunden werden.

Aufruf über setup_mroutlook.exe

```
setup_mroutlook.exe /s [REPAIR=TRUE]  
[LOG=Dateipfad]
```

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterliste:

Parameter	Bedeutung
/s	Unterdrückung der Benutzerführung
REPAIR	Optional: Für die Funktion muss <code>TRUE</code> eingetragen werden.
LOG	Optional: Angabe eines alternativen Logdateinamens mit voller Pfadangabe, in Hochkommata eingeschlossen

Deinstallation Um eine bestehende Installation ohne Benutzereingaben zu deinstallieren, wenden Sie die folgenden Befehlszeilenparameter auf das Installationsprogramm an, mit dem die Installation durchgeführt wurde:



INSTALLATIONSPROGRAMM MUSS EXAKT ÜBEREINSTIMMEN

Die Version des Installationsprogramms muss exakt dieselbe sein, mit der Sie die Installation durchgeführt haben.

Ansonsten kann die ursprüngliche Installation nicht von der Installationsroutine gefunden werden.

Aufruf über setup_mroutlook.exe

```
setup_mroutlook.exe /s REMOVE=TRUE [REMSETTINGS=FALSE]
```

Die folgende Tabelle zeigt die Parameterliste:

Parameter	Bedeutung
/s	Unterdrückung der Benutzerführung
REMOVE	Für die Funktion muss <code>TRUE</code> eingetragen werden.
REMSETTINGS	Per Default werden alle vorgenommenen Einstellungen und die Datenbank entfernt. Optional: Wenn alle vorgenommenen Einstellungen und die Datenbank NICHT entfernt werden sollen, muss <code>REMSETTINGS=FALSE</code> angegeben werden.
LOG	Optional: Angabe eines alternativen Logdateinamens mit voller Pfadangabe, in Hochkommata eingeschlossen

Installation in verteilten Systemen ohne Benutzerführung (MSI-Paket)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie MindReader für Outlook in verteilten Systemen mit dem MSI-Paket ohne Benutzerführung installieren.

Mit Hilfe des MSI-Pakets `setup_mroutlook.msi` können Sie die Installation von MindReader für Outlook in größeren verteilten Systemen mit dem Windows Installer-Dienst zentral steuern.

Die erforderlichen Parameter übergeben Sie dabei über das Property `CMDLINE`.

Die Parameter finden Sie im Abschnitt [Installation und Verwaltungsfunktionen ohne Benutzerführung](#) (⇒ Seite 5).

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Parameter zu übergeben:

- ▲ über einen MSI-Datenbank-Editor (z. B. Microsoft Orca)
- ▲ über die Befehlszeile



Installation pro Computer explizit angeben

Beim Verwenden des MSI-Pakets müssen Sie explizit angeben, dass die Installation pro Computer durchgeführt wird.

Dazu müssen Sie bei ALLEN Installationsvorgängen den Parameter `ALLUSERS=TRUE` angeben.

Übergabe über MSI-Datenbank-Editor

Beispiel:

```
KEY=0-0-13694905-0-83000800-X-40-24077-99-1-IJFXHM-
KjIwMTQtMTtMTQqZWxzzeS5zdG9semVAc3Rhci1ncm91cC5uZXQ=-
1095558317 ALLUSERS=TRUE
```

Tables	Property	Value
AdminExecuteSequence	ProductCode	{52E53BF9-A372-419F-9025-F3309FB34B0B}
AdminUISequence	Manufacturer	STAR AG
AdvExecuteSequence	ProductLanguage	1033
Binary	UpgradeCode	{993C6DB6-E83B-41AC-B7D9-503EB498BA62}
Component	ProductName	MROutlook MSI
CustomAction	ProductVersion	1.0.0.60
Directory	CMDLINE	KEY=0-0-13694905-0-83000800-X-40-24077-99-1-IJFXHM-KjIwMTQtMTtMTQqZWxzzeS5zdG9semVAc3Rhci1ncm91cC5uZXQ=-1095558317 ALLUSERS=TRUE
Feature		
FeatureComponents		
File		
InstallExecuteSequence		
InstallUISequence		
LaunchCondition		
Media		
Property:		
Registry		
_Validation		

Übergabe über die Befehlszeile

Beispiel:

```
msiexec /i setup_mroutlook.msi /qn CMDLINE="KEY=0-0-13694905-0-83000800-X-40-24077-99-1-IJFXHM-KjIwMTQtMTETMTQqZWxzeS5zdG9semVAc3Rhcilncm91cC5uZXQ=-1095558317 ALLUSERS=TRUE"
```



Anführungszeichen beachten!

Wenn Sie die Installation des MSI-Pakets ohne Benutzereingaben ausführen und die erforderlichen Parameter über die Befehlszeile übergeben, beachten Sie bitte das Setzen von Anführungszeichen:

- ▲ Anführungszeichen um den kompletten Inhalt, der für das Property `CMDLINE` eingegeben wird
- ▲ zusätzliche Anführungszeichen um Pfade, die aufgrund von Leerzeichen in Anführungszeichen gesetzt wurden

STAR

Hauptsitz der STAR Group

STAR AG
Wiesholz 35
8262 Ramsen
Schweiz

Tel. +41 52 742 92 00

Fax +41 52 742 92 92

E-Mail: info@star-group.net

www.star-group.net

