




FMGate

Installation & Benutzung



Gültig ab Stand 2018-06.

2018-06 FMGate wird kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuelle Benutzerdokumentationen und Installationsdateien finden Sie auf unserer Website im Bereich [⇨ „Downloads | Transit & TermStar NXT“](#).

Kontakt Hauptsitz der STAR Group:
STAR AG · Wiesholz 35 · 8262 Ramsen · Schweiz
www.star-group.net · info@star-group.net
Telefon +41 52 742 92 00 · Fax +41 52 742 92 92

STAR Language Technology & Solutions GmbH
Umberto-Nobile-Straße 19 · 71063 Sindelfingen · Deutschland

Die STAR Group ist weltweit in über 30 Ländern vertreten.
Ihre lokale STAR-Niederlassung finden Sie auf unserer Website im Bereich [⇨ „Unternehmen | STAR Group weltweit“](#).

Copyright, Haftung und Marken © STAR Group. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte und Abbildungen dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt und dürfen – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Zustimmung der STAR AG vervielfältigt, weiterverarbeitet, an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Falls Sie Inhalte dieses Dokuments verwenden wollen, wenden Sie sich an info@star-group.net.

Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig geprüft. Für Folgen, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Dokumentation entstehen, übernimmt die STAR AG keine Haftung.

Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Inhalt

1 Überblick

Datenaustausch FrameMaker – Transit	4
FMGate.....	4

2 FMGate installieren

Was Sie hier benötigen	5
Installation durchführen.....	5
Dialogsprache von FMGate ändern	8
Silent installation	8

3 FMGate verwenden

FM-Dateien in MIF-/PDF-Dateien konvertieren.....	10
Übersetzte MIF-Dateien in FM-Dateien konvertieren	13

1 Überblick

Datenaustausch FrameMaker und Transit tauschen Dateien über das Format MIF aus.
FrameMaker – Transit Dazu konvertieren Sie FrameMaker-Dokumente in MIF-Dateien und importieren diese in Transit. Nach der Übersetzung exportieren Sie die MIF-Dateien aus Transit und konvertieren sie wieder in FrameMaker-Dokumente.

FMGate FMGate ist ein Plug-in für FrameMaker, mit dem Sie schnell und einfach Daten zwischen FrameMaker und Transit austauschen können. Das umständliche „Umspeichern“ jeder einzelnen Datei mit der FrameMaker-Funktion **Datei | Sichern unter** entfällt.

Mit FMGate können Sie:

- ▲ alle Dokumente eines FM-Buches in *einem* Arbeitsgang in MIF-Dateien konvertieren und PDF-Dateien für die synchronisierte PDF-Anzeige in Transit generieren (⇒ „[FM-Dateien in MIF-/PDF-Dateien konvertieren](#)“, Seite 10)
- ▲ alle übersetzten MIF-Dateien eines Ordners in *einem* Arbeitsgang wieder in FM-Dateien konvertieren (⇒ „[Übersetzte MIF-Dateien in FM-Dateien konvertieren](#)“, Seite 13).

Das Plug-in und dessen Dokumentation finden Sie auf unserer Website im Bereich ⇒ [Downloads | Transit & TermStar NXT | Zubehör](#).



Tipps & Tricks für die Übersetzung in Transit

Einzelheiten über spezielle Dateityp-Einstellungen für Adobe FrameMaker in Transit sowie Tipps zur Übersetzung von FrameMaker-Dokumenten finden Sie im ⇒ [Dokument „Transit: Tipps & Tricks zu allen Dateiformaten“](#).

2 FMGate installieren

Was Sie hier benötigen Um FMGate zu installieren, benötigen Sie:

- ▲ Adobe FrameMaker
- ▲ Lizenznummer von Transit

Für diese Lizenznummer muss der optionale Filter für FrameMaker freigeschaltet sein.

- ▲ Installationsprogramm `fmgate.exe`

Das Installationsprogramm für FMGate finden Sie auf unserer Website im Bereich ⇒ [Downloads](#) | [Transit & TermStar NXT](#) | [Zubehör](#).




Vorgeschlagenen Installationsordner bestätigen

Während der Installation wird ein Zielordner vorgeschlagen (in der Regel `C:\FMGate`). Lassen Sie den vorgeschlagenen Ordner unverändert und bestätigen Sie ihn mit **Next**.


Installation durchführen So installieren Sie FMGate:

- 1 Schließen Sie FrameMaker.
- 2 Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei `fmgate.exe`. Der Installationsassistent zeigt folgendes Fenster an:




- 3 Klicken Sie auf **Next**.

Der Installationsassistent zeigt folgendes Fenster an:




- 4 Geben Sie Ihre Transit-Lizenznummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Next**.

Der Installationsassistent zeigt folgendes Fenster an:




- 5 Bestätigen Sie den vorgeschlagenen Installationsordner mit **Next**.

Der Installationsassistent zeigt folgendes Fenster an:



6 Klicken Sie auf **Install**.

Nach Abschluss der Installation zeigt der Installationsassistent folgendes Fenster an:



7 Klicken Sie auf **Finish**.

Wenn Sie nun FrameMaker starten, zeigt das Menü **Datei | Dienstprogramme** den zusätzlichen Eintrag **Transit FM Tools** an (⇨ „*FMGate verwenden*“, Seite 9).

Dialogsprache von FMGate ändern Nach der Installation zeigt FMGate Fenster und Meldungen in Englisch an. Sie können diese Dialogsprache ändern.



Dialogsprache unabhängig von FrameMaker

Mit den folgenden Schritten legen Sie die Dialogsprache von FMGate fest. Diese Einstellung beeinflusst *nicht* die Dialogsprache von FrameMaker.

- 1 Wählen Sie **Datei | Dienstprogramme | Transit FM Tools | Dialog language**.
FMGate zeigt folgendes Fenster an:



- 2 Wählen Sie die gewünschte Dialogsprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.


FMGate zeigt Fenster und Meldungen in der ausgewählten Sprache an.

Silent installation Über die Kommandozeile können Sie FMGate auch ohne Benutzerführung installieren. Dazu rufen Sie die Installationsdatei mit den folgenden Parametern auf:

```
/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /KEY=<Lizenznummer>
```


3 FMGate verwenden

Wenn Sie FMGate installiert haben, zeigt FrameMaker im Menü **Datei | Dienstprogramme** den zusätzlichen Eintrag **Transit FM Tools** an:



Damit haben Sie folgende Möglichkeiten:

- ▲ FM-Dateien in MIF-/PDF-Dateien konvertieren (⇒ [Seite 10](#))
- ▲ Übersetzte MIF-Dateien in FM-Dateien konvertieren (⇒ [Seite 13](#))
- ▲ Dialogsprache von FMGate ändern (⇒ [Seite 8](#))

FM-Dateien in MIF-/PDF-Dateien konvertieren



Als Zielordner für MIF-Dateien den Ordner mit Original-FM-Dateien wählen

Wählen Sie als Zielordner für die MIF-Dateien den Ordner, in dem die zu konvertierenden FM-Dateien liegen.


Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Querverweise und Grafikverknüpfungen im Zieldokument (bzw. im übersetzten FM-Buch) intakt bleiben.

Erstellen Sie ggf. zuvor ein Backup des Ordners mit den Original-FM-Dateien.

So konvertieren Sie FM-Dateien in MIF- und PDF-Dateien:


- 1 Öffnen Sie in FrameMaker das Dokument oder Buch, das Sie konvertieren wollen:
 - Wenn Sie ein Dokument öffnen, konvertiert FMGate das Dokument.
 - Wenn Sie ein Buch öffnen, konvertiert FMGate alle Dokumente des Buches.
- 2 Wählen Sie **Datei | Dienstprogramme | Transit FM Tools | Zielordner für MIF- und PDF-Dateien**.

FMGate zeigt folgendes Fenster an:



- 3 Legen Sie die Zielordner für die MIF- und PDF-Dateien fest:
 - Um einen Ordner auszuwählen, klicken Sie auf ... und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
 - Bestätigen Sie die Ordner mit **OK**.
- 4 Wählen Sie **Datei | Dienstprogramme | Transit FM Tools | FM nach MIF/PDF konvertieren**.


FMGate zeigt folgendes Fenster an:




- 5 Markieren Sie die Formate, in die Sie die FM-Dateien konvertieren wollen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Sie können nur die Formate wählen, für die Sie Zielordner festgelegt haben (⇒ [Schritt 3](#), Seite 10).

Falls Ihr FrameMaker-Buch Dateien aus verschiedenen Ordnern enthält, zeigt FMGate folgendes Fenster an:




Geben Sie in diesem Fall den relativen Pfad für den Zielordner ein, der dem jeweiligen Quellordner zugeordnet sein soll:



Beispiel: Mit dem relativen Pfad `appendix` legt FMGate im Zielordner den Unterordner `appendix` an.

Bestätigen Sie den Ordner mit **OK**.


Falls ein Zielordner bereits MIF- oder PDF-Dateien enthält, zeigt FMGate eine entsprechende Meldung an:



Legen Sie in diesem Fall fest, ob FMGate die vorhandenen MIF- oder PDF-Dateien überschreiben soll:

- **Ja:** FMGate erzeugt alle Dateien neu und überschreibt dabei vorhandene Dateien im Zielordner.
- **Nein:** FMGate erzeugt nur die Dateien, die im Zielordner noch *nicht* vorhanden sind. Bereits vorhandene Dateien im Zielordner bleiben unverändert.
- **Abbrechen:** FMGate erzeugt keine neuen Dateien und bricht die Konvertierung ab.

Wenn FMGate die Konvertierung beendet hat, zeigt es folgende Meldung an:



Übersetzte MIF-Dateien in FM-Dateien konvertieren

Nach der Übersetzung in Transit können Sie die übersetzten MIF-Dateien mit FMGate wieder in FM-Dateien konvertieren.



Quellordner als Zielordner für FM-Dateien wählen

Wählen Sie als Zielordner für die FrameMaker-Dateien den Quellordner, in dem die zu konvertierenden MIF-Dateien liegen.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Querverweise und Grafikverknüpfungen im Zieldokument (bzw. im übersetzten FM-Buch) intakt bleiben.

So konvertieren Sie übersetzte MIF-Dateien in FM-Dateien:

- 1 Wählen Sie **Datei | Dienstprogramme | Transit FM Tools | MIF nach FM konvertieren**.

FMGate zeigt folgendes Fenster an:


- 2 Legen Sie den Quellordner mit den MIF-Dateien und den Zielordner für die FM-Dateien fest:
 - Um einen Ordner auszuwählen, klicken Sie auf ... und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
 - Bestätigen Sie die Ordner mit **OK**.

Falls ein Zielordner bereits FM-Dateien enthält, zeigt FMGate folgende Meldung an:

Legen Sie fest in diesem Fall fest, ob FMGate die vorhandenen FM-Dateien überschreiben soll:

- **Ja:** FMGate erzeugt alle Dateien neu und überschreibt dabei vorhandene Dateien im Zielordner.
- **Nein:** FMGate erzeugt nur die Dateien, die im Zielordner noch *nicht* vorhanden sind. Bereits vorhandene Dateien im Zielordner bleiben unverändert.
- **Abbrechen:** FMGate erzeugt keine neuen Dateien und bricht die Konvertierung ab.

Wenn FMGate die Konvertierung beendet hat, zeigt es folgende Meldung an:



STAR



Hauptsitz der STAR Group

STAR AG
Wiesholz 35
8262 Ramsen
Schweiz

Tel.: +41 52 742 92 00

Fax: +41 52 742 92 92

E-Mail: info@star-group.net

www.star-group.net